

## メーリングリストサービス運用方法

### メーリングリストへの投稿

- ・メーリングリスト名へメールを送信するとメーリングリストの参加者全員へ配信されます。
- ・到着したメールの返信先アドレスはメーリングリスト名となります。

### メーリングリストへの参加

参加希望者本人によるメーリングリストへの参加

- ・参加希望者本人によるメーリングリストへの参加は出来ません。

管理者によるメーリングリストへの参加者の追加

- ・以下の要領で追加希望コマンドメールを送信してください。
  - ・宛先：majordomo@ml.sanmedia.or.jp
  - ・件名：任意
  - ・本文：approve 管理者メールパスワード subscribe メーリングリスト名 参加希望メールアドレス

改行をする場合は行の最後に'¥'をつけてください。

例：メーリングリスト list01@ml.sanmeia.or.jp に  
アドレス xxxxxxxx@sanmedia.or.jp を追加する場合

```
approve 管理者パスワード ¥
subscribe list01@ml.sanmeia.or.jp ¥
xxxxxxx@sanmedia.or.jp
```

- ・参加希望メールアドレスと管理者メールアドレス宛にメーリングリストから参加受付のメールが届きます。

### メーリングリストからの脱退

参加者本人によるメーリングリストからの脱退

- ・以下の要領で脱退希望コマンドメールを送信してください。

- ・宛先：majordomo@ml.sanmedia.or.jp
- ・件名：任意
- ・本文：unsubscribe メーリングリスト名

例：メーリングリスト list01@ml.sanmeia.or.jp から脱退する場合

```
unsubscribe list01@ml.sanmedia.or.jp
```

メール送信元アドレスはメーリングリスト参加アドレスより送信してください。

- ・削除希望メールアドレスにメーリングリストから削除受付のメールが届きます。

管理者によるメーリングリストからの参加者の削除

- ・以下の要領で削除希望コマンドメールを送信してください。
  - ・宛先：majordomo@ml.sanmedia.or.jp
  - ・件名：任意
  - ・本文：approve 管理者メールパスワード unsubscribe メーリングリスト名 削除希望メールアドレス

改行をする場合は行の最後に'¥'をつけてください。

例：メーリングリスト list01@ml.sanmeia.or.jp から  
アドレス xxxxxxxx@sanmedia.or.jp を削除する場合

```
approve 管理者パスワード ¥
unsubscribe list01@ml.sanmeia.or.jp ¥
xxxxxxx@sanmedia.or.jp
```

- ・管理者メールアドレス宛にメーリングリストから削除受付のメールが届きます。

### メーリングリストの参加者一覧取得

- ・以下の要領で参加者一覧取得コマンドメールを送信してください。

- ・宛先：majordomo@ml.sanmedia.or.jp
- ・件名：任意
- ・本文：who メーリングリスト名

- ・メーリングリストより参加者一覧のメールが届きます。